



BrovalBox DS213+・DS214+
Cloud Station
セットアップマニュアル
Ver2.2

2013年 7月 30日 作成
2014年 9月 5日 改訂

改訂履歴


バージョン	発行日	改訂履歴
1.1	2013年8月8日	・インストーラーダウンロード URL の更新
1.2	2013年11月8日	・ Quick Connect ID での接続方法について追記。
2.2	2014年9月5日	・ CloudStation3.0 用にマニュアルを更新 ・ DS213+ と DS214+ 用にマニュアルを更新

目次

はじめに	1
BrovalBox の設定	
Cloud Station のインストール	2
Cloud Station の設定	4
PC の設定	
Cloud Station のインストール	6
Cloud Station の設定	8

はじめに

Cloud Station は、「コントロールパネル」の「QuickConnect」からカスタマイズ ID を発行することで、ポート転送ルールを設定せずに、ファイルの同期を行うことができます。



注意

- ・ 10GB 以上のファイルは同期することができません。

ノート


- ・ Cloud Station 用のポート (6690) を開放していただくと、より高速な環境でご利用が可能となります。

Cloud Station のインストール (BrovalBox)


～ 「Cloud Station」 を BrovalBox へインストールします。～

《DS213+の場合》

1 Disk Station Manager のトップ画面から、【パッケージセンター】をクリックします。



2 パッケージセンターの画面が表示されますので、【利用可能】タブをクリックします。



3 利用可能なアプリケーションの一覧が表示されますので、「Cloud Station」の【インストール】をクリックします。



4

インストール確認画面が表示されますので、【はい】をクリックすると、自動的にインストールされます。

これで、インストール作業は完了となります。



Cloud Station の設定 (BrovalBox)

～ 「Cloud Station」 として同期するフォルダを設定します。～


1

Disk Station Manager の TOP 画面左上の「」から【Cloud Station】をクリックします。




2

Cloud Station のメイン画面が表示されますので、「Cloud Station を有効にする」にチェックを入れ、【適用】をクリックします。



3


メニューから「特権」を選択し、Cloud Station を利用するユーザーにチェックを入れ、【保存】をクリックします。



4

メニューから「共有」を選択し、Cloud Stationで利用する共有フォルダにチェックを入れ【保存】をクリックします。

これで、BrovalBox 側の設定は完了となります。



Cloud Station のインストール (PC)

～ 「Cloud Station」 を PC へインストールします。～

1

以下の URL から Cloud Station インストーラーをダウンロードし、ダウンロードしたインストーラーを実行します。



■ダウンロード URL

Win :

cs.sunfirst.co.jp/up/cloudstation_win.exe

Mac :

cs.sunfirst.co.jp/up/cloudstation_mac.dmg

2

Installer Language の画面が表示されますので、「Japanese」を選択し、**【OK】** をクリックします。



3

Cloud Station セットアップウィザードの画面が表示されるので、**【次へ】** をクリックします。





4

契約書の画面が表示されるので、内容を確認した上で **【同意する】** をクリックします。



5

インストールが自動的に開始され、「Synology Cloud Station セットアップウィザードは完了しました。」と表示されたら、**【完了】**をクリックします。



Cloud Station の設定 (PC)

～ 「Cloud Station」 として同期する設定を行います。～

1

インストールした「Synology Cloud Station」を起動します。



2

Cloud Station のセットアップウィザード画面が表示されるので、【次へ】をクリックします。



3

BrovalBox への設定画面が表示されますので、以下の項目を入力し、【次へ】をクリックします。

■サーバーアドレス


⇒ BrovalBox のドメイン or サブドメイン

■ユーザー名

⇒ 4 ページで設定した「特権」のユーザーを入力します。

■パスワード

⇒ ユーザーに対するパスワードを入力。



4

同期するフォルダ先の設定画面が表示されるので、そのまま【次へ】をクリックします。




5

設定完了の画面が表示されるので、【終了】をクリックします。




画面右下に「実行中」と表示されれば接続は完了となり、同期設定したフォルダは、同期先に表示されるようになります。



目次

Cloud Station の設定後に、同期フォルダを追加する場合は、5 ページの「共有」から新たに同期するフォルダにチェックを入れると、自動的に Cloud Station の共有画面に同期フォルダが追加され、PC 側との同期先を設定することができます。また、この要領で同期済みのフォルダを変更することもできます。



注意

一度設定した PC との同期先は「リンクの解除」を行わない限り、変更することはできません。

