# ティザーリストモジュールTypeO1(イメージスライダー)の編集方法

■複数の画像をギャラリーのように表示したい時



Internet Explorer 7 · Internet Explorer 8では、以下のように表示されます。

- ・コントロールナビは角丸なし
- ・ディレクションボタンは固定表示



• • • • • • •

1 エントリー





ERS(1).	x-30/88,26/417,2,4 9 0		
1 7= /	項目名称	設定値	
1 754	メー・アーンコン信頼 ダー・古中	raue kovinental	
3 254	イー: 従軍生	false	
4 754	ダー:繰り回 重生	true	
5 254	ダー・トランジョン	false	
6 254	- ・・・・・・・・・ ダー:自動再生	true	-
7 254	 ダー:スライドショー時間(ミリ秒)	7000	
8 251	ダー:アニメーション時間(ミリ秒)	600	
9 スライ:	ダー:ランダム設定	false	
10 254:	ダー:コントロールナビ	true	-
11 254:	ダー:ディレクションナビ	true	
12 スライ:	ダー:静止(アクション)	true	
18 スライ:	ダー:静止(ホバー)	true	
14 27-	-トフォン設定】スライダー:コントロールナビ	true	-
15 【スマー	ートフォン設定】スライダー:ディレクションナビ	true	
16 【スマー	-トフォン設定】スライダー:静止(アクション)	false	
17 【スマー	ートフォン設定】スライダー:静止(ホバー)	false	
18 【スマー	ートフォン設定】スライダー:タッチ操作	false	_

2 基本設定



「スライダー:方向」が「水平(horizontal)」の場合 有効(true)…左から右へスライド 無効(false)…右から左へスライド

「スライダー:方向」が「垂直(vertical)」の場合 有効(true)…上から下へスライド 無効(false)…下から上へスライド

# 4 スライダー:繰り返し再生

繰り返し再生の有効・無効を設定します。

#### 5 スライダー:トランジション

異なるサイズの画像の切り替えをスムーズにします。

#### 6 スライダー:自動再生 自動再生の有効・無効を設定します。

7 スライダー:スライドショー時間(ミリ秒) 数値が大きくなると1枚の画像が表示される時間が長くなります。

# 8 スライダー:アニメーション時間(ミリ秒)

数値が大きくなると画像切り替え時のアニメーション時間が長くなります。

9 スライダー: ランダム設定 有効(true)…ランダムに再生する

無効(false)…登録順に再生する

10 スライダー: コントロールナビ 有効(true)…コントロールナビ表示

無効(false)…コントロールナビ非表示

11 スライダー:ディレクションナビ 有効(true)…ディレクションナビ表示

無効(false)…ディレクションナビ非表示

12 スライダー:静止(アクション) 有効にした場合、画像に対して動作(クリックなど)を行なったとき、再生を停止します

13 スライダー:静止(ホバー) 有効にした場合、画像にカーソルを合わせたとき、再生を停止します。

## 14 15 16 17

0

10~13の項目をスマートフォンサイトで個別に設定できます。

18 【スマートフォン設定】スライダー:タッチ操作 タッチ操作の有効・無効を設定します。

3 詳細設定	
--------	--

laxeティンテーシンが表定。 より、バラメータの設定が行えます。				
項目名称	設定値			
1 モジュール:サイズ(櫟)	100%			
2 モジュール:サイズ(縦)	100%			
8 モジュール:マージン(上)	0px			
キモジュール:マージン(下)	0p×			
5 モジュール:マージン(左)	0px			
6 モジュール:マージン(右)	0px			
7 モジュール:パディング(上)	0px			
3 モジュール:パディング(下)	0p×			
9 モジュール:パディング(左)	0p×			
0 モジュール:パディング(右)	0p×			
1 モジュール:ボーダー(上)	none			
2 モジュール:ボーダー(下)	none			
3 モジュール:ボーダー(左)	none			
4 モジュール:ボーダー(右)	none			
5 モジュール:ボーダー(色)	#cccccc			
b センユール:ホーター(幅) ス エン、 ・・ボロ(な)	1p×			
/ モンュール:首張(巴)				
<ul> <li>モンユール:音乐(国際)</li> <li>エパー・北日/平静明4/1世/レア))</li> </ul>	1.0			
3 モンユニル:自承回際開始に正面(水牛川 0 エジー、1,45日(売金開始(含要(金本)))	lett			
<ul> <li>ロンユニアル・東京(画)家園)(部)(国)</li> <li>エンニール・非常(一本)(本)(第一)(1)</li> </ul>	top			
<ul> <li>モンユニル・日本(国际保切返し)</li> <li>コニンがニ・マニング (ト)</li> </ul>	no-repeat			
4 ヘンロメ・マーンハエノ 3 フライダー・マージアル(下)	60m			
◎ ヘンコン ・× >>、コフ ↓ ディルがった)ボタッサイズ(構)	30nv			
<ul> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	30nx			
	SE direction nav one			
7 ディレクションボタンマージン(左右)	5			
8 コントロールナビ(表示領域):皆暴(画像開始位置(重直))	- -40x			
9 コントロールナビ(a):背景(色)	#66666			
0 コントロールナビ(ahover):背景(色)	#333333			
1 コントロールナビ(aractive):背景(色)	#000000			
2 【スマートフォン設定】モジュール:マージン(上)				
8 【スマートフォン設定】モジュール:マージン(下)				
4 【スマートフォン設定】スライダー:マージン(上)	15px :			
5 【スマートフォン設定】スライダー:マージン(下)	60px			
6 【スマートフォン設定】コントロールナビ:背景(画像開始位置(垂直))	-40px			
(E th	L			



















# ティザーリストモジュールTypeO2(イメージスライダー:サムネイル)の編集方法

■複数の画像をギャラリーのように表示したい時



# 1 エントリー





記より、	パラメータの設定が行えます。		
	項目名称	設定値	
1.2	スライダー:アニメーション種類	fade	<u>+</u>
2 7	スライダー:方向	horizontal	
3 7	スライダー:逆再生	false	
4 2	スライダー:編り返し再生	true	-
5 🤅	スライダー:トランジション	false	
6 7	スライダー:自動再生	true	
7 7	スライダー:スライドショー時間(ミリ秒)	7000	
8 7	スライダー:アニメーション時間(ミリ秒)	600	
9 🤈	スライダー:ランダム設定	false	
10 2	スライダー:静止(アクション)	false	
11 2	スライダー:静止(ホバー)	true	=
12	スマートフォン設定】スライダー:コントロールナビ	true	
13 🕻	スマートフォン設定】スライダー:ディレクションナビ	true	
14 <b>C</b>	スマートフォン設定】スライダー:静止(アクション)	false	
15 🕻	スマートフォン設定】スライダー:静止(ホバー)	false	
16 🕻	スマートフォン設定】スライダー:タッチ操作	false	_



「スライダー:方向」が「垂直(vertical)」の場合 有効(true)…上から下へスライド 無効(false)…下から上へスライド

# 4 スライダー:繰り返し再生

繰り返し再生の有効・無効を設定します。

## 5 スライダー:トランジション

異なるサイズの画像の切り替えをスムーズにします。

#### 6 スライダー:自動再生 自動再生の有効・無効を設定します。

7 スライダー:スライドショー時間(ミリ秒) 数値が大きくなると1枚の画像が表示される時間が長くなります。

### 3 スライダー:アニメーション時間(ミリ秒)

数値が大きくなると画像切り替え時のアニメーション時間が長くなります。

9 スライダー: ランダム設定 有効(true)…ランダムに再生する

無効(false)…登録順に再生する

10 スライダー:静止(アクション) 有効にした場合、画像に対して動作(クリックなど)を行なったとき、再生を停止します

11 スライダー:静止(ホバー) 有効にした場合、画像にカーソルを合わせたとき、再生を停止します。

 12
 【スマートフォン設定】スライダー:コントロールナビ

 有効(true)…コントロールナビ表示
 無効(false)…コントロールナビ非表示

 13
 【スマートフォン設定】スライダー:ディレクションナビ

 有効(true)…ディレクションナビ表示
 無効(false)…ディレクションナビ非表示

#### 14 15

10.11の項目をスマートフォンサイトで個別に設定できます。

16 【スマートフォン設定】スライダー:タッチ操作 タッチ操作の有効・無効を設定します。

2

基本設定

<u></u>	リー 基本設定 詳細設定		
	定パラメータの設定: し、バラメータの設定が行えます。		
	項目名称	設定値	
1	モジュール:サイズ(横)	100%	1
2	+52=-10:9172(#2)	100%	_
а •		upx	-
•		opx 0	
0 6	モンユール・マーンン(左) モジュール・マージン(左)	opx Dov	
7	モジュール・パディング(ト)	0px 0px	
8	モジュール・パディング(下)	0px 0px	
9	モジュール:パディング(方)	0ox	
10	モジュール:パディング(右)	0ox	
11	モジュール:ボーダー(上)	none	
12	モジュール:ボーダー(下)	none	
13	モジュール:ボーダー(左)	none	U
4	モジュール:ボーダー(右)	none	
15	モジュール:ボーダー(色)	#cccccc	
16	モジュール:ボーダー(幅)	1px	
17	モジュール:皆暴(色)		
8	モジュール:皆景(画像)		=
9	モジュール:皆景(画像開始位置(水平))	left	
20	モジュール:皆景(画像開始位置(垂直))	top	
21	モジュール:皆暴(画像繰り返し)	no-repeat	
2	スライダー:サイズ(横)	auto	
23	スライダー:サイズ(縦)	auto	
4	画像:サイズ(横)	auto	
25	画像:サイズ(縦)	auto	- PI
26	サムネイル・サイス(種)	164px	
27	サムネイル:サイス(編)	86p×	
10	5 スネイル・マーシン(王) サムネイル・マージン(王)	opx Own	
19	サムネイル・マーシン(ト)	upx 0ex	
11	サムネイル・マテノモモノ	vielst	
20	サムネイル(ふ)・通用度	0.7	
13	サムネイル(abover): 減明度	1	=
4	サムネイル(sactive):透明度	0.9	
85	サムネイル(a):皆暴(色)		E I
86	サムネイル(shover):背景(色)		
87	サムネイル(aractive):背景(色)		
88	【スマートフォン設定】モジュール:マージン(上)		
89	【スマートフォン酸定】モジュール:マージン(下)		
10	【スマートフォン設定】スライダー:マージン(上)	15px	
11	【スマートフォン設定】スライダー:マージン(下)	60p×	
12	【スマートフォン設定】ディレクションボタン:サイズ(横)	30px	
13	【スマートフォン設定】ディレクションボタン:サイズ(縦)	30px	
4	【スマートフォン設定】ディレクションボタン:背景(画像)	SF_direction_nav.png	
15	【スマートフォン設定】コントロールナビ(a):皆暴(色)	#666666	- H
6	【スマートフォン設定】コントロールナビ(ahover):皆景(色)	#333333	=
17	【スマートフォン設定】コントロールナビ(aactive):背景(色)	#000000	
8	【スマートフォン設定】コントロールナビ:皆景(画像開始位置(垂直))	-40px	v
á	<b>富集</b>		

















